

MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA

Verze dokumentu:

1.01

Platnost od:

20.02.2020

Obsah

1. Nároky na systém, změny součástí při instalaci	3
1.1 Co je potřeba k provozu aplikace?	3
1.2 Co všechno se bude při instalaci dít?	3
2. Instalace	4
2.1 Automatické spuštění	4
2.2 Lokální instalace	4
2.3 Síťová instalace	11
3. Aktivace produktu	12
Offline aktivace licencí	14
Offline deaktivace licencí	15
4. Správa databází	16
4.1. Převedení dat z aplikace SMLOUVY	16
4.2. Záloha a obnova databáze	17
5. Notifikační centrum	18
5.1 Nastavení SMTP serveru	18
5.2 Upozornění na lhůty, nové smlouvy	18
6. Aktualizace a odinstalace	19
6.1 Aktualizace produktu	19
6.2 Odinstalace aplikace	19

1. Nároky na systém, změny součástí při instalaci

1.1 Co je potřeba k provozu aplikace?

Program **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ**, lze provozovat na každém běžném počítači s operačním systémem Microsoft Windows Vista a vyšším.

Technické požadavky:

- Místo na disku pro instalaci serveru: cca 450 MB + Databáze
- Systém: MS Windows 8 a vyšší
Windows Server 2012 a vyšší

Tiskové možnosti jsou definovány systémem Windows.

Moduly programu **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** jsou určeny k instalaci na jednu samostatnou stanici, nebo na jeden síťový server s přístupem pro definovaný počet uživatelů (1, 5, 10, 25, 50).

1.2 Co všechno se bude při instalaci dít?

Předtím, než se pustíte do samotné instalace, vás jistě bude zajímat, co všechno provede instalátor svaším operačním systémem, jak to ovlivní vaši práci s počítačem, případně chod jiných aplikací.


Při instalaci programu bude v nabídce Start / Programy (případně Start / Všechny programy) vytvořena nabídka **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ**. Do ní budou umístěni zástupci pro spuštění jak samotného programu, tak vyvolání nápovědy. Aplikace samotná (včetně modulů) bude umístěna na pevném disku v uživatelsky zvolené složce, dle výběru typu instalace.

Vzhledem k zápisu do složky Program Files (či jiné) a také změnám v registrech operačního systému doporučujeme, aby na operačních systémech Windows Vista a vyšší byla instalace prováděna uživatelem s Administrátorským oprávněním, nejméně však členem skupiny Power User.

2. Instalace

2.1 Automatické spuštění

Instalační soubor stáhnete ze stránek www.atlascon.cz sekce „Ke stažení“ a zde následně **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ**. Soubor není nutné stahovat, stačí jej spustit.



2.2 Lokální instalace

Instalace je proces, v jehož průběhu dojde ke zkopírování souborů z instalačního balíčku, potřebných pro provoz produktu na příslušném počítači, včetně vytvoření složky a zástupců v nabídce Start a přípravě aplikace na provoz. .

Spuštění instalace


Pokud jste si stáhli Instalaci aplikace **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** můžeme snadno spustit instalaci klepnutím na stažený Instalační soubor **setup_msad.exe** std. cesta („C:\User\Stážené soubory“, kde User je název uživatelského profilu na daném PC.

Průvodce instalací – začátek instalačního procesu

Ať už instalaci spouštíme jakýmkoli způsobem, spustí se **Průvodce instalací**, který vás provede následujícími kroky. V prvním kroku vás instalační program seznámí s počátkem instalačního procesu, přičemž je doporučeno ukončit všechny běžící aplikace. Chceme-li instalaci přerušit a vrátit se k ní později, klepněte na tlačítko **Storno**, pro pokračování je určeno tlačítko **Další**.

Licenční smlouva

V následujícím kroku jste Průvodcem instalací vyzváni k seznámení se s podmínkami Licenčního ujednání a k potvrzení souhlasu s jeho obsahem. Pokud nesouhlasíte s body tohoto Licenčního ujednání, není možné v instalaci pokračovat. Jakmile je označena volba **Souhlasím s podmínkami licenčního ujednání**, je Průvodcem zpřístupněno tlačítko **Další**, pomocí kterého můžete pokračovat k následujícímu kroku průvodce.



Průvodce instalací - MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ

Licenční smlouva

Dříve než budete pokračovat, přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace.

Přečtěte si prosím tuto licenční smlouvu. Musíte souhlasit s podmínkami této smlouvy, aby instalace mohla pokračovat.

LICENČNÍ PODMÍNKY

o užití programového produktu (software)
(dále jen „Licenční podmínky“)

mezi společnostmi ATLAS consultina spol. s r.o.. IČO: 46578706


☒ Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy

☐ Nesouhlasím s podmínkami licenční smlouvy

< Zpět **Další >** Storno


Volba cílového adresáře

V dalším kroku je již vyžadována kontrola uživatelem a případné rozhodnutí, kam má být na pevný disk instalována aplikace. Instalátor nabízí použití předdefinované cesty „C:\ATLAS consulting\MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ“, která může být stiskem tlačítka **Procházet** změněna.. Je-li potřeba v tomto kroku instalaci přerušit, použijte tlačítko **Storno**, pro pokračování opět tlačítko **Další**.




Volba typu instalace

Nyní v Průvodci instalaci následuje volba typu instalace. Automaticky je vybrán typ **Lokální instalace**, který ponechte, a opět klikněte na tlačítko **Další**.



Výběr složky v nabídce Start

Krok následující s sebou přináší možnost zvolit, jaká programová skupina bude pro program vytvořena v nabídce Start. Instalační program automaticky nabízí vytvoření skupiny s názvem **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** přímo do nabídky **Programy** (případně **Všechny programy**). Pokud nechcete, aby byla programová skupina vytvořena, máte možnost označit volbu **Nevytvářet složku v nabídce Start**. Pro potvrzení vaší volby a pokračování v Průvodci klepněte na tlačítko **Další**.




Nastavení serveru

V této části instalace definujete nastavení aplikačního serveru, který se stará o komunikaci s databází, díky této technologii jste schopni přihlásit se do aplikace i mimo vnitřní síť, samozřejmě za podmínek, že bude daný server, na daném portu dostupný „z venku“. Komunikace probíhá standardně přes **HTTP** protokol, s možností nastavit **HTTPS** (za předpokladu, že vlastníte certifikát pro HTTPS komunikaci)

Prvním bodem je definování komunikačního portu. Tento port nesmí být systémem obsazený. Doporučujeme provést „**Test dostupnosti portu**“. **Tento port musí být povolen ve vašem Firewallu.**

Následujícím bodem je definování hesla pro přístup do administrace aplikačního serveru, zde následně můžete definovat a upravovat uživatele, změnit cestu k databázi, přejmenovat služby, nastavit zálohování databáze, zasílání upozornění na lhůty atp. Toto heslo by měl znát pouze správce sítě. **Defaultní heslo je masterkey, důrazně však doporučujeme heslo změnit.**



Nastavení serveru
Zadejte základní nastavení pro spuštění serveru.

Zadejte port, na kterém bude server komunikovat s klientem. Tento port nesmí být systémem obsazený, proveďte prosím kontrolu dostupnosti.

Port:

Zadejte heslo pro administrátora serveru. Administrátor má jako jediný přístup k nastavení serveru a může tak nastavit základní vlastnosti a umístění ukládání dat.


Heslo:

Další nastavení serveru zadejte v samostatné utilitě Administrace serveru.

☒ Spustit server po dokončení instalace.

Nastavení klientské části

V následujícím kroku nastavujete adresu počítače, kde je umístěn aplikační server. V rámci lokální instalace je zde uveden počítač, na kterém aktuálně provádíte instalaci aplikace. Není tedy nutné zde cokoliv upravovat.



Nastavení klientské stanice
Zadejte základní nastavení pro klientskou stanici.

Zadejte protokol, port a adresu, na kterém bude klient komunikovat se serverem. Toto lze také změnit v nastavení klientské aplikace.


Protokol:

Adresa:

Port:


Shrnutí zadaných údajů

V tomto kroku jsou shrnuty informace, jež byly v průběhu předchozích kroků zadány Průvodci instalací. V tuto chvíli máte stále možnost návratu pomocí tlačítka **Zpět** ke kterémukoliv z předcházejících kroků a provedenou volbu změnit. Jsou-li všechny údaje v pořádku, lze instalaci zahájit klepnutím na tlačítko **Instalovat**.




Průběh instalace

Nyní probíhá kopírování souborů produktu **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** do vašeho počítače. Spolu s instalací souborů probíhá nastavení vašeho počítače pro provoz programu a je vytvořena zvolená programová skupina v nabídce Start, do níž jsou umístěni již zmínění zástupci.



Dokončení instalace

V posledním kroku vás průvodce instalací informuje o úspěšném dokončení celého procesu a nabídne vám volbu Spustit klienta a Spustit Administraci serveru, které jsou automaticky nastaveny. Chcete-li program a administraci spustit později, odstraňte zatržítka u těchto voleb. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** ukončíte průvodce instalací a v případě ponechání voleb, bude spuštěna aplikace a Průvodce registrací.



2.3 Síťová instalace

Pod pojmem síťová instalace rozumíme umístění produktu **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** na server (v případě peer-to-peer sítě na vyhrazenou pracovní stanici) a přístup k programu na serveru z různých síťových stanic. Jedná se zde tedy o takzvanou **instalaci server - klient**. Pro takovou instalaci je nezbytné, aby byla prováděna vždy správcem sítě nebo oprávněnou osobou, která může zajistit všechny z požadavků, jež budou dále v textu uvedeny.

Síťová instalace ve zkratce

Síťovou instalaci můžeme shrnout do několika kroků:

1. Vytvořte na pevném disku serveru adresář
2. Tento adresář nasdílejte a zpřístupněte všem uživatelům s úplným oprávněním
3. Do vytvořeného adresáře proveďte na serveru síťovou instalaci produktu
4. Instalaci klientských stanic provedete tak, že ze sdílené složky na serveru spustíte soubor **NETSETUP.exe** na dané klientské stanici, ten za Vás provede instalaci klientské části na daný PC.
5. Po dokončení instalace klientů může být sdílení aplikace na serveru zrušeno, za předpokladu, že do něj uživatelé nebudou ukládat dokumenty

Příprava adresáře

Před započítím samotného instalačního procesu, jehož průběh je totožný jako u instalace lokální (viz předchozí kapitola), je potřeba připravit podmínky k instalaci na síť. Pokud počítáme se situací, kdy budeme instalovat více klientských stanic ze síťového adresáře, tak vytvoříme sdílenou složku na serveru odkud bude instalace prováděna..

Instalace

Jakmile je takto připraveno cílové umístění, je možné zahájit instalaci. A to shodným způsobem, jako bylo popsáno v předchozích kapitolách. Samotný instalační proces je totožný s instalací lokální, proto postupujte dle instrukcí v kapitole 2.2. Pouze při výběru **Volba typu instalace** je zapotřebí nastavit údaj **Síťová instalace**.

Spouštění z ostatních stanic

Při síťové instalaci se předpokládá, že produkt **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** bude spouštěn nejen z jedné, ale z více uživatelských stanic. Aby produkt správně pracoval také na ostatních stanicích, je nezbytné zajistit, instalaci klientské části na každé stanici (**nelze používat pouze sdílením aplikace MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ na serveru**)

Instalace klientských stanic

Instalace klientských stanic je velmi jednoduchá. Pokud byl adresář na serveru nasdílen a byla provedena řádná síťová instalace, provedete instalaci klientů tak, že na klientské stanici spustíte z této sdílené složky na serveru soubor **NETSETUP.exe**. Tento soubor provede instalaci klientské části na daném PC.

3. Aktivace produktu


Spustíme-li produkt **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** poprvé, bude vaším prvním úkolem aktivace zakoupené licence. Produkt můžete aktivovat buď s pomocí Vašeho emailu a hesla nebo s pomocí licenčního klíče. Veškeré aktivační údaje Vám byly zaslány emailem po zakoupení produktu.

Předpokladem pro úspěšnou aktivaci produktu je mít povolenou komunikaci na portu **443 (HTTPS)** na adrese **registrace.atlascon.cz**

Licenci lze aktivovat pouze na pc, kde je umístěn aplikační server (PC kde byla provedena instalace serveru) přes administrátorské rozhraní serveru. Proklik do administrace z aplikace je viditelný pouze na serveru, naleznete ho v záložce „**Databáze**“. Případně v adresáři **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ/ SERVER/ADMIN** a zde ikona **ServerAdmin.exe**.

Ověřování licence na klientech následně probíhá přes aplikační server (defaultně port 8080)


Po spuštění administrace, klikněte na kartu „**Licence**“ vyberte metodu aktivace a proveďte aktivaci.



Na klientských stanicích, které nebyly instalovány přes **NETSETUP.exe**, ale došlo k manuální instalaci produktu (**síťová instalace - KLIENT**), tak po prvním spuštění pouze zadáte adresu/název umístění aplikačního serveru.

Správa licencí

V produktu pod tlačítkem „Licence“ naleznete odkaz na „**Správu licencí**“. Tímto se Vám v prohlídce otevře portál, do kterého se přihlásíte emailem a heslem. Ve Správě licencí můžete nahlížet, jaké licence máte zakoupeny a přiřazeny k danému účtu, popř. licence uvolňovat a párovat s jinými účty.



Deaktivace licencí

V administraci pod tlačítkem „Licence“ naleznete odkaz „Deaktivovat licenci“. Tímto licenci uvolníte a můžete ji použít na jiném počítači.

Offline aktivace licencí

V případě, že uživatel nemá přístup k internetu nebo je přístup omezen, z jakýchkoliv důvodů, je v aplikaci možnost aktivovat licence emailem, tzv. offline způsobem.

Jestliže se aktivátor nespojí s licenčním serverem, automaticky se zobrazí možnost aktivace emailem.

Na základě zadaného licenčního klíče se vytvoří šifrovaný záznam, který obsahuje informace nutné k aktivaci produktu.

Takto vygenerovaný požadavek následně uživatel pošle na adresu **aktivace@atlasgroup.cz** a to buď přes možnost „Odeslat e-mailem“, kdy se otevře okno výchozího poštovního klienta s předvyplněnými daty, případně si můžete data uložit do souboru a zaslat požadavek na výše uvedenou adresu ručně.

Po odeslání požadavku na aktivaci, obdrží uživatel potvrzovací klíč, který zadá do druhé záložky v Aktivaci licence „Aktivační klíč“ a aktivaci potvrdí tlačítkem **Aktivovat**.

✕
Aktivace licence

Požadavek na aktivaci
Aktivační klíč

Níže uvedený požadavek odešlete na e-mailovou adresu aktivace@atlasgroup.cz a přejděte na kartu "Aktivační klíč".

----- DATA -----

```

TT6BGr97Sb57H9a5HjKF/VwCwdH3JSUDBWTAL14BK+8ARg94dgeEVFCCaWcCjhvBa4jBM4e776E5
xak4c4iAXqm9Zqu0wzUFuy74Cj+EIhG8E+sCIuW3wYH6tKq5+0X2t7nU/T4TdHPdaloKKmDmXDI3
Z8qhn0ZvelnKQAKTof00FzuZqBBqIT6GLC0715ism+Snro4I9JPty9tL0fw025wR3Xp5V706PQS9
12hxea5YNw+dUzn9IpxKvSFb4ECZIpQ4NQg/zUkawLs7GGebN7Rk3iWVEVZ3M1zqsUVvKJBk4nGJ
tV3t4R3CNFUL5tDAYxYW1jz5mrPmiA3zfcDCry6c3yoFjSEiKXtZhq00PX7ad6R1

```


----- END DATA -----

Uložit do souboru
Kopírovat do schránky
Odeslat e-mailem

Zavřít

Offline deaktivace licencí

Postup pro deaktivaci licencí offline je velmi podobný aktivačnímu procesu, s tím rozdílem, že uživatel již neobdrží potvrzovací deaktivační kód, ale pouze odešle požadavek na deaktivaci. Po odeslání požadavku na deaktivaci dojde k uvolnění licence na Vašem zařízení a poté co obdržíme Váš požadavek bude tento záznam o aktivaci vyčištěn i z našeho licenčního systému a následně je licenci připravena k použití na novém zařízení.



Deaktivace licence

Dotaz na deaktivaci Potvrzení o deaktivaci

Pro deaktivaci Vaší aktuální licence klikněte na tlačítko "Deaktivovat".

Vygenerované potvrzení o deaktivaci následně odešlete na e-mailovou adresu aktivace@atlasconsulting.cz.

Deaktivovat

Aktuální stav licence: OK

Zavřít

4. Správa databází

Správu databází naleznete v administrátorském rozhraní. Zde je možné databáze vytvářet, přepínat a také definovat kam a jak má ukládat dokumenty. Proklik do administrace z aplikace je viditelný pouze na serveru, naleznete ho v záložce „**Databáze**“. Případně v adresáři **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ/ SERVER/ADMIN** a zde ikona **ServerAdmin.exe**.

The screenshot shows the 'MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ / SERVER ADMINISTRACE' window. The left sidebar has a 'Databáze' tab selected. The main content area is titled 'Nastavení databáze a ukládání dokumentů'. It contains two sections: 'Nastavení databáze a ukládání dokumentů' and 'Nastavení přístupu do databáze Firebird'. The first section has fields for 'Umístění hlavní databáze' (D:\Atlas consulting\MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ 2\server\database\MSAD.fdb) and 'Databáze ukládání revize' (D:\Atlas consulting\MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ 2\server\database\MSAD_revize.fdb), with a 'Změnit nastavení' button. The second section has fields for 'Typ ukládání dokumentů' (Dokumenty se ukládají do databáze), 'Složka pro ukládání dokumentů' (D:\Atlas consulting\MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ 2\server\docs\), and 'Složka pro ukládání šablon' (D:\Atlas consulting\MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ 2\server\wordtemplate\), also with a 'Změnit nastavení' button. The 'Nastavení přístupu do databáze Firebird' section has fields for 'Server host' (127.0.0.1), 'Port' (3050), 'Heslo pro přístup do databáze' (masked with asterisks), and 'Login pro přístup do databáze' (SYSDBA), with a 'Změnit nastavení' button. Below this is the 'Šifrování databáze' section with fields for 'Šifrovací klíč' (Nezadáno) and 'Certifikát' (Nezadáno), and a note about client stations. At the bottom are buttons for 'Nastavení šifrování' and 'Utilita pro šifrování databáze'.

4.1. Převedení dat z aplikace SMLOUVY

Jestliže jste vlastníkem aplikace SMLOUVY a přejete si data z této aplikace převést do aplikace MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ máme pro Vás připravenou funkci, která tato data převede. Nepokoušejte se připojit databázi aplikace SMLOUVY na přímo, tato databáze má odlišnou strukturu.

Pokud si data přejete převést, klikněte u položek umístění databáze na „**Změnit nastavení**“, v následujícím dialogu zvolte možnost „**Převod databáze ze SMLOUVY**“

The screenshot shows the 'Konverze databáze' dialog box. It has a title bar with a close button. The main content is titled 'Konverze databáze z produktu SMLOUVY'. It contains two input fields for 'Zdrojová databáze:' and 'Cílová databáze:', each with a browse button (...). Below these is a checked checkbox 'Převést revizi'. Under the checkbox are two more input fields for 'Zdrojová revizní databáze:' and 'Cílová revizní databáze:', each with a browse button (...). At the bottom is a large button labeled 'Spustit převod'.

4.2. Záloha a obnova databáze

Záloha a obnova databáze je těsně svázána s databázovým serverem **Firebird**. Proces zálohy a obnovy neslouží jen k zabezpečení dat, ale i k údržbě databáze. Při vytváření záložního souboru (soubor s příponou .fbk) se zároveň provádí například fyzické odstranění vymazaných záznamů, optimalizace uložení dat, kontrola konzistence dat atd. Doporučujeme proto pravidelně provádět nejen zálohu, ale i obnovu databáze ze zálohy, jako součást údržby databáze.

Zálohu i obnovu je možné provádět pouze na serveru, tedy na počítači, kde je databázový soubor fyzicky umístěn. Záloha i obnova se provádí přes Administratorské rozhraní, sekce „**Zálohování**“

Je zde také možné nadefinovat automatizaci zálohování, včetně výběru kam se mají zálohy ukládat, komu zaslat email o provedení, kolik záloh maximálně má aplikace udržovat atd.

The screenshot displays the 'Nastavení pravidelného zálohování databáze' (Regular database backup settings) page in the application's administration interface. The left sidebar contains navigation links: Server, Databáze, Uživatelské účty, Notifikační centrum, **Zálohování** (highlighted), Licence, and Aktualizace. The main content area is titled 'Nastavení pravidelného zálohování databáze' and includes the following settings:

- Způsob zálohy:** Použít interní komponenty
- Umístění záloh:** D:\Atlas Consulting\MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ\zalohydb
- Email o provedení:** (empty field)
- Maximální počet záloh:** 5
- Databáze:** Hlavní databáze + databáze revizi
- ☒ Zálohovat každý den v čase: 20:30
- ☐ Spouštět ve stanovenou dobu: (empty text box)

Below these settings is a yellow button labeled 'Změnit nastavení'. The section below is titled 'Zálohování a obnova aktuální databáze' and shows the paths for the main database and the revision database, each with 'Spustit zálohování databáze' and 'Spustit obnovu databáze' buttons.

Hlavní databáze: D:\Atlas consulting\MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ 2\server\database\MSAD.fdb
 Spustit zálohování databáze Spustit obnovu databáze

Databáze revize: D:\Atlas consulting\MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ 2\server\database\MSAD_revize.fdb
 Spustit zálohování databáze Spustit obnovu databáze

The bottom left corner of the interface shows the version number '1.0.0.24'.

Jestliže máte zakoupený modul pro šifrování databáze, berte prosím na vědomí, že nelze provést zašifrovanou zálohu databáze. Záloha bude vždy nezašifrovaná. Pokud je databáze zašifrovaná je potřeba spustit proces zálohování přes aplikaci včetně zadání šifrovacího klíče, nebo databázi nejdříve dešifrovat a na dešifrované databázi provést standardní zálohování databáze.

5. Notifikační centrum

Notifikační centrum slouží primárně k nastavení zasílání různých informací na email. Naleznete zde i nastavení SMTP serveru, který bude mít rozesílání emailů na starosti.

5.1 Nastavení SMTP serveru

Nastavení SMTP serveru naleznete ve spodní části záložky „**Notifikační centrum**“. Doporučujeme toto nastavení konzultovat s Vaším IT pracovníkem. Tlačítkem „Test spojení“ si ověříte dostupnost zadaného SMTP serveru.


5.2 Upozornění na lhůty, nové smlouvy

Poté co úspěšně nadefinujete SMTP server, si můžete nastavit různá upozornění na zasílání informačních emailů v případě nově zadaných lhůt, jejich expirace nebo v případě, že byla do systému přidána nová smlouva


6. Aktualizace a odinstalace

6.1 Aktualizace produktu

Aktualizace aplikace **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** probíhá tak, že si každý z uživatelů aktualizaci spouští na své stanici sám. Uživatelé mohou aktualizovat program až poté, co je provedena aktualizace na danou verzi přímo na serveru. Aktualizaci serveru je možné spustit v aplikaci přímo na serveru přes menu „Nástroje“ - „Kontrola nové verze“ nebo přes Administratorské rozhraní, sekce „Aktualizace“



Indikaci, že je nová verze k dispozici ke stažení vidí každý uživatel s přístupem na internet v dolní části programu.



Předpokladem pro úspěšné spojení s aktualizčním serverem je mít povolené spojení na adresu **http://manazersmluvadokumentu.update.atlascloud.cz/**

Verzi produktu **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** zjistíte z menu Nápověda / O aplikaci

6.2 Odinstalace aplikace

Před prováděním jakékoli manipulace s produktem **MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ** je nezbytné mít na paměti, že vaše licence je v současnosti přemístěna z Licenčního serveru do stávající instalace programu a pouhé odstranění nebo zkopírování produktu by mělo za následek nenávratnou ztrátu této licence. Proto, máte-li v plánu přemístění produktu na jiný počítač, výměnu pevného disku, nebo přeinstalaci operačního systému, proveďte vždy nejprve deaktivaci vaší licence.

Jestliže aplikaci používáte síťové a chcete pouze odinstalovat aplikaci na klientské stanici deaktivaci licenci neprovádíte. V případě síťové verze licenci deaktivujete pouze při odinstalaci aplikace na serveru.

Důležité upozornění!

Ať už registrujete přímým spojením nebo e-mailem, je zapotřebí mít na paměti, že nyní jsou vaše licence přemístěny z Licenčního serveru do stávající instalace produktu, a proto není možné adresář programu mazat, přejmenovávat, nebo s instalací jakkoli manipulovat. Každá ze zmíněných operací má za následek nevratné poškození vašich stávajících licencí a následnou nefunkčnost produktu. Před jakoukoli manipulací s instalací systému je vždy nezbytné provést odregistraci produktu!

ATLAS consulting spol. s r.o.
člen skupiny ATLAS GROUP
Výstavní 292/13
702 00 Ostrava

Klientské centrum
Tel.: +420 596 613 333
Email: klientske.centrum@atlasgroup.cz
Web: www.atlasgroup.cz